

外置数据中心密码恢复方法

外置数据中心 WEB 界面初始账号和密码是 admin / admin，如果忘记密码，要恢复默认密码或者找回密码，参见下文。

外置数据中心版本不同对应的恢复 web 界面登陆密码的方法也不同，下面就针对 DC2.4 版本和 DC11.8 版本恢复 web 界面登录密码的方法进行简单介绍：

1.1 DC 2.4 外置数据中心密码恢复方法

方法一：

1、登录外置数据中心所在的服务器中，执行以下操作：



```
C:\Users\WWL>cd \  
C:\>d:  
D:\>cd D:\MYSQL\MySQL Server 5.0\bin  
D:\MYSQL\MySQL Server 5.0\bin>mysql -uroot -p  
Enter password: *****  
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.  
Your MySQL connection id is 737  
Server version: 5.1.42-community MySQL Community Server (GPL)
```

bin文件的目录
输入命令
密码是sinfor

2、执行完以上操作后再输入该命令：drop database sinfor_ac_auth;

3、然后在外置数据中心配置端—数据库配置—应用，重启一下数据库的服务器即可；

【注意】手动输入的命令最后面必须要有分号

方法二：

在外置数据中心的安装文件中删除 sinfor_ac_auth 这个文件，然后在外置数据中心配置端—数据库配置—应用，重启一下数据库的服务器即可；



1.2 DC 11.8 及之后版本外置数据中心密码恢复方法

1、找到外置日志中心安装目录下的密码文件 sys_account;



2、用 notepad++ 等编辑工具打开，修改 pwd 字段后的密码字段为默认的，默认 admin 密码对应的 pwd 值为 pwd": "21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3"



3、修改后保存，并重启外置日志中心所有服务（停用服务再启用即可）让配置文件生效再次登录 web 页面测试，此时就可以用 admin admin 的账号密码登录，说明修改成功。

